

# Памятка новому пользователю Подсистемы «Интернет-Клиент»

## Термины и сокращения

**ИК** – подсистема «Интернет-Клиент» (клиентская часть СДБО), которая предоставляет Клиентам возможность банковского обслуживания по сети интернет в режиме онлайн.

**ЭЦП** – электронная цифровая подпись.

**СКЗИ** – средство криптографической защиты информации.

**НКИ** – носитель ключевой информации - малогабаритное USB-устройство, предназначенное для защищенного хранения личных ключей пользователей (абонентов).





**ПО** – программное обеспечение.

Для работы в Подсистеме ИК зарегистрированному пользователю следует осуществить:

- [запуск Подсистемы ИК](#);
- [установка ПО для работы с ЭЦП «Avest»](#);
- [импорт личного сертификата](#) (файл с расширением *p7b*);
- [программное обеспечение для работы с СКЗИ \(ldd-server\)](#);
- авторизацию с помощью ЭЦП.

## Запуск Подсистемы ИК

Для запуска Подсистемы ИК необходимо:

- запустить Web-браузер (Google Chrome 37 и выше , Opera 13 и выше , Mozilla 33 и выше , Explorer 8 и выше );
- указать в адресной строке ввода Web-браузера <https://eparitet.by/signin> и нажать на клавишу ВВОД (Enter);
- на экране появится стартовая страница Интернет-Клиента (Рис.1).




Рис. 1

Со стартовой страницы ИК следует нажать на кнопку «Программы и документация» (см. Рис.1), после нажатия откроется страница (см. Рис.2), с которой необходимо скачать ПО для работы с СКЗИ (ldd-server)

[ldd\\_server\\_crypt\\_installer.exe](#) и скачать объединённый инсталлятор ПО «Авест для ПаритетБанка» – [Пакет установочных файлов ПО Авест AvPKISetup\\_base\\_Paritet](#). (см. Рис.2).

Если используете **ключ налоговой организации** - достаточно будет скачать и установить [программное обеспечение для работы с СКЗИ \(ldd-server\)](#). При этом на компьютере должно быть установлено налоговое программное обеспечение. При возникновении проблем с установкой налоговых программ, необходимо обратиться в *службу технической поддержки ГосСУОК (+3751731130 00)*.




Рис. 2

## Установка ПО для работы с ЭЦП «Avest»

После загрузки (сохранения файла) объединённого инсталлятора ПО «Авест для ПаритетБанка» ([Пакет установочных файлов ПО Авест AvPKISetup\\_base\\_Paritet](#)). распаковать архив и выполнить запуск файла **AvPKISetup2.exe** (см. рис. 3), произведя следующие действия:

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
data	17.03.2017 15:39	Папка с файлами	
docs	14.03.2017 10:49	Папка с файлами	
autorun.inf	18.02.2009 14:50	Сведения для уст...	1 КБ
AvBelCert.dll	17.01.2006 15:17	Расширение при...	400 КБ
AvBelCert2.dll	22.04.2014 11:32	Расширение при...	1 136 КБ
AvCertStoreUtil.dll	23.07.2014 16:56	Расширение при...	124 КБ
AvPkiSetup.cfg	17.05.2016 10:59	Файл configura...	27 КБ
AvPKISetup2.exe	15.03.2016 15:01	Приложение	923 КБ
AvPKISetup2ResRu.dll	11.08.2006 10:58	Расширение при...	375 КБ

Рис. 3

- В появившемся окне нажимаем «Далее» (см. рис. 4).
- Выбираем тип инсталляции «Установка» и нажимаем «Далее» (см. рис. 5).




Рис. 4




Рис. 5

- При выборе компонентов, ничего не изменяя, нажимаем «Далее» (см. рис. 6). В случае наличия установленных на компьютере криптопровайдеров Avest CSP 6.3.0.800 и Avest CSP Bel 6.3.0.800 галочки напротив этих пунктов будут отсутствовать.
- В пределах главного окна нужно подвигать мышью до окончания сбора случайности (до 100%) (см. рис. 7).




Рис. 6




Рис. 7

- По завершению установки ПО «Авест для Паритетбанк» появится результат работы программы объединённого инсталлятора (см. рис. 8).




Рис. 8

• ПО «Авест для ПаритетБанка» будет полностью установлено только в случае появления результата работы программы (см. рис. 8). При установке возможна неоднократная перезагрузка компьютера. Если компьютер перезагрузился, а установка автоматически не продолжилась, то необходимо запустить файл **AvPKISetup2.exe** повторно (см. рис. 3).

### Импорт сертификата

Скачайте сертификат (файл в формате \*.p7b) из письма, высланного сотрудником банка, Вам на электронный ящик.

Зайдите в «Персональный менеджер сертификатов Авест» одним из способов:



- значок на рабочем столе.
- меню «Пуск» - все программы – папка «Авест для ПаритетБанка» - выбрать «Персональный менеджер сертификатов в Авест».

Поставьте «галочку» в поле «Войти в систему без авторизации» и нажмите «ОК», ключ НКИ должен быть вставлен в ПК.

Затем нажмите «Файл»→ «Импорт сертификата/СОС» (см. Рис.9).




Рис. 9

В появившемся окне (см. Рис.10) нажмите «Обзор». В диалоговом окне мастера импорта сертификатов необходимо выбрать файл личного сертификата.

Для продолжения процедуры помещения личного сертификата в персональный справочник надо из списка выбрать контейнер личного ключа, который соответствует личному сертификату, отметить чек-бок «Поместить личный сертификат в контейнер» и нажать кнопку «Далее» (см. Рис. 11).




Рис. 10




Рис. 11

Затем для доступа к ключевому контейнеру в поле «Пароль доступа к контейнеру» необходимо ввести пароль, который Вы вводили при создании запроса на сертификат (см. Рис.12). После успешного ввода пароля будет предложено установить сертификат центра сертификации, необходимо нажать «Да» (см. Рис.13).




Рис. 12




Рис. 13

Для полнофункциональной работы программы необходимо установить доверие к корневому сертификату УЦ. Для этого в следующем окне надо поставить чек-бок «Установить доверие сертификату корневого УЦ» (см. Рис. 14).




Рис. 14

После этого будет выведено сообщение о том, что корневой сертификат УЦ помещен в список доверия и мастер импорта сертификатов завершил работу.

### Программное обеспечение для работы с СКЗИ

Для полноценного доступа к функционалу в Подсистеме ИК (с использованием ЭЦП) необходимо установить ПО для работы с СКЗИ (ldd-server).

Для этого запустите, ранее скаченное ПО и в каждом окне мастера установки нажмите кнопку «Далее» (см. Рис.15 – Рис.18) и «Установить».

**Важно!** Обязательно отметить чек-бокс «Автоматическая загрузка при старте», а также, для удобства, «Создать значок на Рабочем столе».




Рис. 15




Рис. 16




Рис. 17




Рис. 18

## Первый вход в ИК с помощью ЭЦП

При входе пользователя с помощью ЭЦП необходимо установить НКИ в порт USB и запустить Подсистему ИК. Далее на стартовой странице ИК нажать на кнопку «ВОЙТИ С ПОМОЩЬЮ ЭЦП» (см. Рис. 19).




Рис. 19

Необходимо ввести пароль на ключ и нажать на кнопку «ОК» (Рис. 20).




Рис. 20

Вам будет предложено сменить пароль (Рис. 21).

**Имя пользователя – логин** присваивается банком (Ваш УНП).

Старый пароль - это технический пароль, при первом входе Aa12345678 (латинские буквы). Новый пароль задается согласно правилам, указанным справа.

PARITETBANK

НУЖНА ПОМОЩЬ?

Интернет-клиент

Имя пользователя:  Логин

E-mail

Старый пароль

Новый пароль

Повторите пароль

ВОЙТИ

Вы совершаете первый вход в систему

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы вы могли пользоваться службой "Восстановление пароля".

Какой пароль безопаснее?

Следуйте простым правилам выбора пароля, которые мы разработали специально для вашей безопасности:

- Используйте для ввода пароля буквы, цифры, символы "\_", "\*" и ".".
- Пароль должен обязательно содержать буквы разного регистра и минимум 1 цифру.
- Число повторяющихся символов не должно быть больше 3.
- Новый пароль должен отличаться от предыдущих паролей, которые вы использовали в системе.

Рис. 21

При правильной авторизации отображается корпоративная страница раздела «Счета» (Рис. 22).

С дальнейшими действиями можно ознакомиться в ["Руководстве пользователя"](#).

ePARITET

НАСТРОЙКИ И ПОМОЩЬ

ВЫХОД

Тестовый клиент

Список счетов

Поиск

Текущий (расчетный)

Дата последней операции

Номер счета

Остаток на счете

Валюта счета

Текущий (RUB) 3 000 000.00 RUB

BY69POIS30120000000000000643

Текущий (расчетный) ВЫПИСКА ->

+ ДОКУМЕНТ

Код банка Ставка

POISBY2X 0%

ОАО «Паритетбанк»

Дата открытия

10.12.2019

ОТКРЫТ

Наименование счета 3 000 000.00 USD

BY85POIS301200000000000000840

Текущий (расчетный) ВЫПИСКА ->

Рис. 22